

ブロードバンドインターネット ガイドブック



Ver.2008.01

CATV / ADSL インターネットサービスご利用にあたって [Windows Vista 版]

はじめに

このたびは S T N e t のピカラインターネット接続サービスにご加入いただきまして、誠にありがとうございます。インターネットのご利用にあたり、パソコンと CATV/ADSL 回線の接続、ソフトウェアの設定などの作業が必要です。この資料では一般的な設定例を記載しておりますので、これらを参考に作業を行ってください。

ご準備いただくもの

パソコン、ケーブルモデムまたは ADSL モデム、LAN ボードまたは LAN カード等の LAN インタフェース、LAN ケーブルなどの準備が整っているか再確認してください。準備ができていないと、以降の設定が行えないことがあります。インターネット接続に必要な設定は、[登録完了のお知らせ] の記載内容を元に行います。

ブロードバンドインターネットガイドブックご利用にあたっての注意事項

- ・設定例で記載している画面例はソフトのバージョンやお客さまのコンピュータの構成等によって異なることがあります。従いましてお客さまの設定時にまったく同じ画面が出てこないこともありますのであらかじめご了承ください。その場合は、同じ趣旨の設定画面で同様の設定をしてください。
- ・これらの設定は一例であり動作を保証するものではありません。お客さまの環境により設定内容が異なる場合がありますので、ご確認の上ご利用ください。
- ・この設定例に従って設定を行った場合に、既に設定済のインターネット利用設定は変更されます。既存の接続設定や、ダイヤルアップ接続との共存利用などには対応していません。その場合は、お手持ちのソフトのマニュアルをご参照ください。

Microsoft ネットワーク共有サービスご利用時の注意事項

TCP/IP のプロトコルを使用して Microsoft ネットワーク共有サービスを使っている場合は、第三者から共有しているファイルやプリンタなどが見えるおそれがあります。これを防ぐためには、IPX/SPX 互換プロトコルを使用して Microsoft ネットワーク共有サービスを行う必要があります。

なお、Microsoft ネットワーク共有サービスが必要でないお客さまは、ネットワークの設定が LAN カードと TCP/IP のみになるよう、他の部分を削除することをお勧めします。

・ S T N e t ではこの設定例に含まれる全ての情報に対して一切の責務を負いません。また、お客さまがこの設定例に含まれる情報に起因して被ったいかなる損害に対しても一切の責任は負いません。

目 次	ページ
・ 設定情報について	・ ・ 1
・ メールアカウント設定時の注意事項	・ ・ 2
・ インターネットに接続する前に	・ ・ 3
・ ネットワークの設定確認方法	・ ・ 4
・ Windows メール の設定例 (新規設定を行う場合)	・ ・ 7
・ Windows メール の設定例 (設定の修正を行う場合)	・ ・ 10
・ Microsoft Office Outlook 2007 の設定例 (新規設定を行う場合)	・ ・ 12
・ Microsoft Office Outlook 2007 の設定例 (設定の修正を行う場合)	・ ・ 15

設定情報について

*各種ソフトウェアの設定を行う際に「登録完了のお知らせ」に記載されている内容を確認してください。

*下図は設定情報の一例です。実際に設定される際には、「登録完了のお知らせ」をもとに、お客さまの情報を入力してください。

メールについて

([登録完了のお知らせ]メールの項目はCATVインターネット、ADSLインターネット、どちらのサービスをご利用でもメールをご利用する場合、ご参照ください。)

メール			
受信メールサーバ (POP3) (*1)	送信メールサーバ (SMTP) (*2)		
ma.njctv.ne.jp	po.njctv.ne.jp		
メールアドレス(*3)	メールアカウント(*4)	パスワード(*5)	保存容量
abc123@ma.njctv.ne.jp	abc123@ma.njctv.ne.jp	defg4567	10M

[登録完了のお知らせ]の表記から本ガイドブックでは次の表現とさせていただきます。

([登録完了のお知らせ]で表記)		(本ガイドブックでの表記)	
(*1). 受信メールサーバ(POP3)	[メール]の[受信メールサーバ(POP3)]	半角英数文字で入力
(*2). 送信メールサーバ(SMTP)	[メール]の[送信メールサーバ(SMTP)]	半角英数文字で入力
(*3). メールアドレス	[メール]の[メールアドレス]	半角英数文字で入力
(*4). メールアカウント	[メール]の[メールアカウント]	半角英数文字で入力
(*5). メールパスワード	[メール]の[メールパスワード]	半角英数文字で入力

メールアカウント設定時の注意事項

ご利用になるメールソフトにより、「登録完了のお知らせ」の記載にかかわらず、以下のようにメールアカウントを設定する必要がありますので、ご注意ください。下図は、電子メールアドレスが[hogehoge@ma.njctv.ne.jp]の場合の例です。

(注: にはmaやmbなど数文字の半角英数小文字が入ります。お客さまご利用のメールサーバーによって異なりますので登録完了のお知らせをご確認ください。)

Windows

メールソフト	メールアカウントの設定
Windows メール	abc123@ma.njctv.ne.jp
Outlook Express	
Microsoft Outlook	
Eudora Pro Email4.2 for Win	
WeMail32 Ver1.96	
Win biff Ver2.30	
Becky! Ver1.26	
AL-Mail32 Ver1.11	
メイルドール ver1.5B	
ハッピーメール forWindows98 ver1.1b	
Netscape Communicator	abc123%ma.njctv.ne.jp
Post Pet 2001 for Windows ver2.0	abc123e%ma.njctv.ne.jp@ma.njctv.ne.jp
Post Pet ver.3.2jp Windows	abc123%ma.njctv.ne.jp

Macintosh

メールソフト	メールアカウントの設定
Microsoft Outlook Express	abc123@ma.njctv.ne.jp
Mac Mail	
Arena1.6.5 (Mac)	
Dolphin2.0 (Mac)	
Netscape Communicator	abc123%ma.njctv.ne.jp
Eudora	
Power Mail v2.1 (Mac)	
Post Pet ver.3.2jp Macintosh	

PDA

メールソフト	メールアカウントの設定
NTT DoCoMo ブラウザボード	abc123%ma.njctv.ne.jp
シャープ コミュニケーションバル	abc123%ma.njctv.ne.jp@ma.njctv.ne.jp
シャープ ザウルス	abc123%ma.njctv.ne.jp
IDO ウェブパレット	
NEC モバイルギア (MC-R510,R500) MG メール	[abc123%ma.njctv.ne.jp]@[ma.njctv.ne.jp]
NEC モバイルギア (MC-R510,R500) 受信トレイ	abc123@ma.njctv.ne.jp

インターネットに接続する前に

CATV接続用

・CATV インターネットをご利用するにあたり、「パソコン」～「ケーブルモデム」までの物理的な接続が必要になります。インターネットの設定をする前に必ず行ってください。ここではケーブルモデムと1台のパソコンを接続する場合について説明します。

・構成例 1

○必要な機器 (図はあくまでも一例です。お客さまの環境によって構成が異なることがあります。)

パソコン (デスクトップ型またはノート型)


LAN ボードもしくはLAN カード等のLAN インタフェース(*1)

LAN ケーブル(*2)

ケーブルモデム(*3)

LAN ボードもしくはLAN カードのドライバ (フロッピーディスク、CD-ROM などに収納されています。)

デスクトップ型パソコン LAN ボードのドライバ



注意事項

(*1)LAN インタフェースのついていないパソコンをご利用の場合、LAN ボードもしくはLAN カード等はお客さまで準備していただく必要があります。また LAN ボード等の取り付け方、ドライバのインストール方法について当社ではサポートできかねますのでご了承ください。詳しくはLAN ボード等のマニュアルをご参照ください。

(*2)LAN ケーブルはお客さまで準備していただく必要があります。LAN ケーブルはストレートケーブルをご準備ください。LAN ケーブルについてのご相談は当社ではサポートいたしかねますのでご了承ください。詳しくは量販店にご相談ください。

(*3)図のケーブルモデムは NEC 製の MODECAT です。お客さま宅のケーブルモデムと異なる場合がありますが、あらかじめご了承ください。

(*4)図の IP 電話専用アダプターは NEC 製の Aterm BR500V です。お客さま宅の IP 電話専用アダプターと異なる場合がありますが、あらかじめご了承ください。

ネットワークの設定確認方法 [ブロードバンドインターネット(Windows Vista 版)]

CATV、ADSL(ルータタイプ)インターネットのご利用にあたって、LAN ケーブルを接続してご利用いただく場合、基本的には LAN ケーブルを接続するだけでインターネット接続が可能です。LAN ケーブルを接続してもインターネットに接続出来ない場合、以下の設定をご確認ください。


1. Windows Vista

・コントロールパネルの選択



1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリック

・ネットワークの状態とタスクの表示の選択



1. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック

(クラシック表示で設定されている場合、 の画面は表示されません。 の画面でコントロールパネルを選択し「ネットワークと共有センター」のアイコンをダブルクリックし の画面へ)

・ネットワーク接続の管理の選択



1. 「ネットワーク接続の管理」をクリック

・ローカルエリア接続のプロパティの選択




1. 「ローカルエリア接続」のアイコン上で右クリックして「プロパティ(R)」を選択

(LAN カードまたは LAN ボードの装着・設定がされていない場合は表示されません。 LAN カードまたは LAN ボードの装着・設定を行った後に本設定を行ってください。)

(下記の画面が表示された場合、「続行(C)」ボタンをクリック)


ユーザー アカウント制御
続行するにはあなたの許可が必要です
あなたが開始した操作である場合は、続行してください。
ネットワーク接続
Microsoft Windows

ローカルエリア接続のプロパティ




1. 「この接続は次の項目を使用します(O)」の項目にある「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」にチェックを入れ、選択する。
2. 「プロパティ(R)」ボタンをクリック

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ




1. 「全般」タブが選択されていることを確認
2. 「IP アドレスを自動的に取得する(O)」にチェックが入っていることを確認
3. 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」にチェックが入っていることを確認
4. 「詳細設定(V) ...」ボタンをクリック

TCP/IP 詳細設定 (IP 設定)




1. 「IP 設定」タブが選択されていることを確認
2. 「DHCP 有効」になっていることを確認

TCP/IP 詳細設定 (WINS 設定)




1. 「WINS」タブを選択
2. 「NetBIOS over TCP/IP を無効にする(S)」にチェックが入っていることを確認
3. 「OK」ボタンをクリック

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ



1. 「OK」ボタンをクリックして、画面を閉じる

ローカルエリア接続のプロパティ



1. 「閉じる」ボタンをクリックして、画面を閉じる

ネットワーク接続



1. 右上の「×」ボタンをクリックして、画面を閉じる

ネットワークと共有センター



1. 右上の「×」ボタンをクリックして、画面を閉じる

以上で設定確認終了です。

Windows メール の設定例 （新規設定を行う場合）


お客さまご使用のソフトのバージョン、OS によって画面が異なる場合があります。

この資料はWindows Vista で作成しております。

Windows Vista では標準メールソフトがOutlook Express から Windows メールに変更されています。


新規に設定を行う場合

． スタートメニュー




1. 「スタート」ボタンをクリックし、「電子メール」をクリック

． 初期画面




1. 起動後、「ツール(T)」 「アカウント(A)...」をクリック

． インターネット アカウント




1. 「追加(A)...」ボタンをクリック

． アカウントの種類の選択



1. 電子メールアカウントを選択し、「次へ(N)」ボタンをクリック


名前



1. 「表示名(D):」にお客さまの名前、ニックネームなど自由に入力
ここで入力された内容が送信者の名前（差出人）として送信先に表示されます。

2. 「次へ(N)」ボタンをクリック

インターネット電子メールアドレス




1. 電子メールアドレス(E):」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
送信先が返信操作を行った場合、ここで入力したアドレス宛に返信メールが届きます。

@ma.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

2. 「次へ(N)」ボタンをクリック

電子メール サーバーのセットアップ



1. 「受信メール(POP3 または IMAP)サーバー(I):」に[メール]の[受信メールサーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力


ma.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

2. 「送信メール(SMTP)サーバー名(O):」に[メール]の[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入力

po.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

3. 「次へ(N)」ボタンをクリック

インターネット メール ログイン




1. 「ユーザー名(A):」に[メール]の[メールアカウント]を半角英数小文字で入力

@ma.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

2. 「パスワード(P):」に[メール]の[メールパスワード]を半角英数文字で入力し、「パスワードを保存する(W)」にチェックを入れる。

3. 「次へ(N)」ボタンをクリック


設定完了



1. 電子メールの設定が完了しました。

2. 「完了(F)」ボタンをクリック

インターネット アカウント



1. 「閉じる」ボタンをクリック

以上で設定終了です。

Windows メール の設定例 (設定の修正を行う場合)


お客さまご使用のソフトのバージョン、OS によって画面が異なる場合があります。

この資料は Windows Vista で作成しております。

Windows Vista では標準メールソフトが Outlook Express から Windows メールに変更されています。


設定の修正・変更・確認を行う場合

・ スタートメニュー




1. 「スタート」ボタンをクリックし、「電子メール」をクリック

・ 初期画面




1. 起動後、「ツール(T)」 「アカウント(A)...」をクリック

・ インターネット アカウント



1. 該当の電子メールアカウントを選択
2. 「プロパティ(P)」ボタンをクリック

・ 全般



1. 「名前(N):」に「お客さまの名前」などを入力
この名前はメールの送信先に表示されますので本名などをご記入される場合はご注意ください。
2. 「電子メールアドレス(M):」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力
正しく入力されていませんと送信メールが相手から返信されませんのでご注意ください。

サーバー

1. 「サーバー」タブをクリック
2. 「受信メール(POP3)(I):」に[メール]の[受信メールサーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力

ma.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

「送信メール(SMTP)(U):」に[メール]の[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入力

po.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

3. 「ユーザー名(A):」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力

@ma.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

4. 「パスワード(P):」に[メール]の[メールパスワード]を半角英数文字で入力し、「パスワードを保存する(W)」にチェックを入れる。

接続

1. 「接続」タブをクリック
2. 「このアカウントには次の接続を使用する(U)」にチェック
3. 「ローカル エリア ネットワーク (LAN)」を選択

詳細設定

1. 「詳細設定」タブをクリック
2. 「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」のチェックを外す。
3. 「OK」ボタンをクリック

以上で設定の修正・変更・確認は終了です。

Microsoft Office Outlook 2007 の設定例 (新規設定を行う場合)

お客さまご使用のソフトのバージョン、OS によって画面が異なる場合があります。

この資料は Windows Vista で作成しております。

新規に設定を行う場合

・ Outlook 2007 スタートアップ




1. 「次へ(N)>」ボタンをクリック

・ メール アップグレード オプション
既に使用されているメールソフトがある場合は、[メールアップグレードオプション]の画面が表示されます。

1. 「アップグレードしない(N)」にチェックを入れる。
2. 「次へ(N)>」ボタンをクリック

・ 電子メール アカウント




1. 「はい(Y)」にチェックを入れる。
2. 「次へ(N)>」ボタンをクリック

・ 自動アカウント セットアップ



1. 「サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)」にチェックを入れる。
2. 「次へ(N)>」ボタンをクリック

・ 電子メール サービスの選択



1. 「インターネット電子メール(I)」にチェックを入れる。
2. 「次へ(N)>」ボタンをクリック

インターネット電子メール設定

1. 「名前(Y):」に[お客さまの名前]などを入力
2. 「電子メールアドレス(E):」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力

@ma.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

3. 「受信メール サーバー(I):」に[メール]の[受信メールサーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力

ma.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

4. 「送信メール サーバー(SMTP)(O):」に[メール]の[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入力

po.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

5. 「アカウント名(U):」に[メール]の[メールアカウント]を半角英数小文字で入力

@ma.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

6. 「パスワード(P):」に[メール]の[メールパスワード]を半角英数文字で入力
7. 「パスワードを保存する(R)」にチェックを入れる。
8. 「メールサーバがセキュリティで保護されたパスワード認証・・・」のチェックを外す。
9. 「詳細設定(M)」ボタンをクリック

インターネット電子メール設定 (全般)

1. 「送信サーバー」タブをクリック


インターネット電子メール設定 (送信サーバー)

1. 「送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)」のチェックを外す。

インターネット電子メール設定 (接続)


1. 「接続」タブをクリック
2. 「ローカル エリア ネットワーク(LAN)を使用する(L)」にチェックを入れる。

インターネット電子メール設定（詳細設定）




1. 「詳細設定」タブをクリック
2. 「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」にチェックを外す。
3. 「OK」ボタンをクリック

インターネット電子メール設定



1. 「次へ(N)>」ボタンをクリック

セットアップの完了



1. 「完了」ボタンをクリック

以上で設定終了です。

Microsoft Office Outlook 2007 の設定例 (設定の修正を行う場合)

お客さまご使用のソフトのバージョン、OS によって画面が異なる場合があります。

この資料は Windows Vista で作成しております。


設定の修正・変更・確認を行う場合

- Microsoft Office Outlook 2007 を起動




- 「Microsoft Office Outlook 2007」のアイコンをダブルクリック

- アカウント設定を選択




- 「ツール(T)」 「アカウント設定(A) ...」をクリック

- アカウント設定



- 該当の電子メールアカウントをクリック
- 「変更(A) ...」をクリック

- インターネット電子メール設定



- 「名前(Y):」に[お客さまの名前]などを入力
- 「電子メールアドレス(E):」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力

@ma.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

- 「受信メール サーバー(I):」に[メール]の[受信メールサーバ(POP3)]を半角英数小文字で入力

ma.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

- 「送信メール サーバー(SMTP)(O):」に[メール]の[送信メールサーバ(SMTP)]を半角英数小文字で入力

po.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)

- 「アカウント名(U):」に[メール]の[メールアカウント]を半角英数小文字で入力

@ma.njctv.ne.jp
(半角英数小文字)


- 「パスワード(P):」に[メール]の[メールパスワード]を半角英数文字で入力

- 「パスワードを保存する(R)」にチェックを入れる。

- 「メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証...」のチェックを外す。


- 「詳細設定(M)」ボタンをクリック

インターネット電子メール設定（全般）




1. 「送信サーバー」タブをクリック

インターネット電子メール設定（送信サーバー）




1. 「送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)」のチェックを外す。

インターネット電子メール設定（接続）




1. 「接続」タブをクリック
2. 「ローカル エリア ネットワーク(LAN)を使用する(L)」にチェックを入れる。

インターネット電子メール設定（詳細設定）




1. 「詳細設定」タブをクリック
2. 「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」のチェックを外す。
3. 「OK」ボタンをクリック

インターネット電子メール設定




1. 「アカウント設定のテスト(T)」ボタンをクリック

テスト アカウント設定



1. 電子メールの送受信が正常にできるかどうか確認します。ここでエラーが出た場合、再度設定を確認してください。
2. 「閉じる(C)」ボタンをクリック

インターネット電子メール設定




1. 「次へ(N)>」ボタンをクリック

セットアップの完了



1. 「完了」ボタンをクリック

アカウント設定



1. 「閉じる(C)」ボタンをクリック

以上で設定の修正・変更・確認は終了です。

